

## XDOS 2.4 Referenz

### Allgemeines

HELP beim Booten      RAM-Disk D8: nicht löschen  
 ESC beim Booten      AUTORUN.SYS nicht ausführen

OPTION + RESET      Zum DUP springen  
 SELECT + RESET      Kaltstart ausführen (Booten)  
 START + RESET      Modul bzw. BASIC neu starten

Dateikürzel (auch außerhalb des DUP):

/N      keine Yes/No-Abfrage (No Query)  
 /Q      Yes/No-Abfrage (Query)  
 /S      wie /N, aber Namen anzeigen (Show Names)  
 /A      Append bzw. Directory zweispaltig  
 /D      Directory-Zugriff  
 +      Dateinamen mit beliebigen Zeichen (z.B. "D:+x")  
 -      Abkürzung für \*.\*  
 ;      Alternative zu : (dann ist /Q statt /N Default)

Yes/No-Abfrage: Y / Return, N / Leertaste, Esc / Break

.COM    Endung für COM-Dateien  
 .CMD    Endung für Batchdateien

### Wichtige Fehlercodes

128: Break-Taste gedrückt  
 130: Gerätekürzel unbekannt  
 136: Unerwartetes Dateieinde  
 137: Eingabezeile zu lang  
 138: Gerät antwortet nicht (z.B. ausgeschaltet)  
 139: Gerät kennt Kommando nicht (z.B. FD# auf 1050)  
 140-143: Kommunikation gestört (z.B. Wackelkontakt)  
 144: Kommando nicht ausführbar (z.B. Schreibschutz)  
 146: Funktion nicht möglich (z.B. Lesen von "P: ")

161: Nicht genug DOS-Puffer (\$709 erhöhen)  
 162: Diskette voll  
 164: Dateistruktur defekt oder falsche Disk  
 165: Dateiname falsch (z.B. "D: #NAME")  
 167: Datei gesperrt oder MyDOS-Verzeichnis  
 169: Inhaltsverzeichnis voll (max. 64 Einträge)  
 170: Datei nicht gefunden

180: Datei nicht ausführbar (beim EXE-Befehl)  
 181: Adresse zu klein/groß (z.B. Startadr > Endadr)  
 182: Parameter falsch (z.B. RUN X765)

### DUP-Befehle

Zahl: hex 'char .dezimal (Byte oder Adresse)  
 Datei: Dateiname Dn:Dateiname n:Dateiname  
 Gerät: Datei oder Gerätekürzel (z.B. C:)

**DIR** Datei      List directory  
**REN** Datei neuer-Dateiname      Rename file(s)  
**DEL** Datei      Delete file(s)  
**LOC** Datei      Lock file(s)  
**UNL** Datei      Unlock file(s)  
**LOA** Gerät      Load COM-File  
**LOA** Gerät Ladeadr [Anzahl]      Load any file  
**EXE** Datei      Execute COM/CMD  
**SAV** Gerät Start End [Init]- [Run]]      Save COM file  
**SAV** Gerät Start End /      Save any file  
**SAV** Datei/A - [Init]- [Run]]      Append Init/Run  
**RUN** [RUN-Adresse]      Run program  
**COP** Quellgerät Zielgerät      Copy file(s)  
**TYP** Gerät      Type file

;      Abkürzung für CAR  
 /      Abkürzung für DIR  
 Return      Abkürzung für DIR Return  
 Shift-Return      Abkürzung für DIR 8; Return  
 Ctrl-3      Abkürzung für = Return  
 Datei      Abkürzung für EXE Datei .COM/CMD

**1;** bis **9;**      Standard-Laufwerk wählen  
**D1;** bis **D9;**      Standard-Laufwerk wählen  
 =adr      Speicher anzeigen  
 =adr zahl1 zahl2 ...      Speicher ändern  
**BON**      BASIC on  
**BOF**      BASIC off  
**NEW**      Remove resident progs + BOF  
**CAR** [BASIC-Zeile]      Go to cartridge  
**DOS**      Restart DUP  
**CLS**      Clear screen  
**AUT**      Execute D1:AUTORUN.SYS  
**TES** [Laufwerk; ]      Test density (for XF551)  
**INI** [Laufwerk; ]      Init disk (Write DOS.SYS)  
**Fx#** [Laufwerk; ]      Format disk (x = S, M, D, 2)  
**CL#** [Laufwerk; ]      Clear disk (clear directory)

Für Batchdateien:

" Text      Kommentarzeile (muss 1. Zeile sein)  
 ' Text      Text anzeigen  
**WAI**      auf Tastendruck warten